

## إضافة روابط تنقل داخلية داخل الأقسام او الوحدات ..

أولاً: ننتقل الى الصفحة الرئيسة للقسام أو الوحدة ثم نختار Edit من قائمة تحرير الصفحة الرئيسة ويجب ان تكون الصفحة هي باللغة التي أنشئت بها سواء لغة إنجليزية أو عربية.

Add Paragraph

نختار من أسفل الصفحة <<<

View

Edit

Delete

Revisions

Translate

القوائم

Internal Menus

<<< الرؤى والصناديق <<< ونختار من القائمة المنسدلة



Internal Menus

\*Title

Internal Menus

نلغي تفعيل عرض العنوان



عرض العنوان



Menu levels ^

\* Initial visibility level

نختار ٢



2

The menu is only visible if the menu link for the current page is at this level or below it. Use level 1 to always display this menu

\* Number of levels to display

غير محدود

.This maximum number includes the initial level

نفعل زر بحيث يسمح بانعكاس القائمة على




Expand all menu links



Override the option found on each menu link used for expanding children and instead display the whole menu tree as expanded

ثم حفظ من أعلى القائمة.







سوف يظهر لي البرمجة للفقرة ، نبحت عن (paragraph) كما في الشكل التالي :

```
<div class= paragraph-advanced container d-flex id= paragraph--554 > flex
  <div class= "paragraph-advanced-item">
    <div class= "paragraph-basic container d-flex flex-column" id= "paragraph--551"> flex == $0
      <div class= "title-section container mb-4"> الرؤية </div>
      <div class= "paragraph-list-description"> ... </div>
```

ثم من قائمة الأب نختار القائمة الداخلية << ثم قائمة القسم او الوحدة التي سبق وأنشأناها مثلا وحدة التطوير والجودة



ثم حفظ .. وبالتالي يكون انشانا رابط تنقل داخلي ونكرر العملية حسب عدد الفقرات المراد إضافة رابط تنقل داخلي لها ويظهر بالشكل التالي على الصفحة الرئيسة للقسم أو الوحدة.



أنتهى